




Instrukcja zmiany ustawień poczty w domenie @edukacja.czestochowa.pl w programie Windows Live Mail, (dotyczy zmiany z dnia 5-7 stycznia 2016 r.)

Włączamy program klienta poczty Windows Live Mail. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie konta pocztowego i wybieramy „Właściwości” (obrazek 1). Następnie w otwartym okienku w zakładce „Serwery” zaznaczamy opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia” (obrazek 2). Przechodzimy do zakładki „Zaawansowane”, w której zaznaczamy dwukrotnie „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)”. Następnie wpisujemy numery portów: SMTP – 465 i POP3 – 995. Gotowe.

1.





2.

Właściwości: Sod.ids.czyst (████████)

Ogólne Serwery Zabezpieczenia Zaawansowane

Informacje o serwerze

Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer **POP3**

Poczta przychodząca (POP3): pop3.iq.pl

Poczta wychodząca (SMTP): smtp.iq.pl

Serwer poczty przychodzącej

Nazwa użytkownika poczty e-mail: ██████████@sod.ids.czyst.pl

Hasło: ●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Logowanie przy użyciu uwierzytelniania opartego na zwykłym tekście

Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Logowanie przy użyciu uwierzytelnionego protokołu POP (APOP)

Serwer poczty wychodzącej

Serwer wymaga uwierzytelnienia

Ustawienia...

OK Anuluj Zastosuj

3.

Właściwości: Sod.ids.czyst (████████)

Ogólne Serwery Zabezpieczenia Zaawansowane

Numery portów serwera

Poczta wychodząca (SMTP): 465 **Użyj domyślnych**

Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)

Poczta przychodząca (POP3): 995

Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)

Limity czasu serwera

Krótki Długi 1 min

Wysyłanie

Podziel wiadomości większe niż 60 KB

Dostarczanie

Umieść kopie wiadomości na serwerze

Usuń z serwera po upływie 5 dni

Usuń z serwera po usunięciu z folderu Elementy usunięte

OK Anuluj Zastosuj